Hotas Cougar sparta_DX v3.0

Οδηγίες εγκατάστασης

Αρχεία:

1) sparta_DX.keys είναι 3 αρχεία ανάλογα τα χειριστήρια που διαθέτουμε

1$^{\alpha}$) **sparta_DX_NR_NT.key** 2$^{\alpha}$) **sparta_DX_NR_T** 3$^{\alpha}$) **sparta_DX_R_T**

2) sparta_DX tmj & tmm → Για χρήση με κύρια επικοινωνία IVC και δευτερεύουσα TS

3) sparta_DX_TS tmj & tmm → Για χρήση με επικοινωνία μόνο TS .

Εγκατάσταση:

Σημαντικό : στο **Falcon BMS.cfg** στη διαδρομή C:\Falcon BMS 4.32\User\Config

1) Αλάξτε την τιμή από 0 σε 1

set g_bHotasDgftSelfCancel 1 (έχει τιμή 0 by default, το αλλάζουμε σε 1)

2) Ελέγχουμε η γραμμή set g_nHotasPinkyShiftMagnitude να έχει τιμή 256

set g_nHotasPinkyShiftMagnitude 256

Τα αρχεία sparta_DX_?_?.key το βάζουμε στη διαδρομή C:\Falcon BMS 4.32\User\Config

Τα αρχεία sparta_DX tmj & tmm + sparta_DX_TS tmj & tmm τα βάζουμε εκεί από όπου φορτώνουμε προφίλ στο cougar δηλαδή :

είτε στη διαδρομή C:\Falcon BMS 4.32\User\Config

είτε στη διαδρομή C:\Program Files\HOTAS\Profiles

είτε στη διαδρομή C:\Program Files\Foxy\Files (αν έχουμε εγκαταστήσει foxy)

Επειδή στην Πτέρυγα υπάρχουν διαφόρων ειδών συνδυασμοί του HOTAS COUGAR

+- trackIR +- rudder pedals +- MFD's κλπ

αποφάσισα να φτιάξω μιά γκάμα από sparta_DX.key για το COUGAR ώστε να να καλύψω την πλειοψηφία των Cougar-άδων της πτέρυγας.

1α) sparta_DX_NR_NT.key Ξεκινώντας από την πλειοψηφία χωρίς Track_IR χωρίς Rudders (NoRudder NoTrackIR)

ΑΛΛΑΓΕΣ

Το HAT αλλάζει views (κοιτάμε δε αρ πάνω κάτω) ενώ με pinky πατημένο τριμάρει το αεροπλάνο (και το κάνει σωστά)

Ο διακόπτης επικοινωνιών IFF IN - IFF OUT είναι rudder ενώ με pinky πατημένο κάνει transmit μέσω data link στόχων και Mark points A/A (ctrl+O) & A/G.

Πλήρως λειτουργικές Cougar MFD's αν υπάρχουν

1β) sparta_DX_NR_T NoRudder_WITHTrackIR για όσους έχουν - track IR - αλλά δεν έχουν Rudder pedals

ΑΛΛΑΓΕΣ

Το HAT τριμάρει το αεροπλάνο ενώ με pinky πατημένο αλλάζει views.

Ο διακόπτης επικοινωνιών IFF IN - IFF OUT είναι rudder ενώ με pinky πατημένο κάνει transmit μέσω data link στόχων και Mark points A/A (ctrl+O) & A/G.

Πλήρως λειτουργικές Cougar MFD's αν υπάρχουν

1γ) sparta_DX_R_T όπου είναι πλήρως λειτουργικό με Rudder pedals - track IR

ΑΛΛΑΓΕΣ

Το cougar λειτουργεί όπως το πραγματικό F-16 πλην ελαχίστων βοηθητικών λειτουργιών σε shifted mode.

Το HAT τριμάρει το αεροπλάνο ενώ με pinky πατημένο αλλάζει views.

Ο διακόπτης επικοινωνιών IFF IN - IFF OUT κάνει transmit μέσω data link στόχων και Mark points A/A (ctrl+O) & A/G.

Πλήρως λειτουργικές Cougar MFD's αν υπάρχουν